

Kits y combos

Combos y kits con precio cerrado; te dice cuántos podés armar (al venderlo todavía no descuenta las piezas)

Viene en todos los planes

De un vistazo

PARA QUÉ	Vender y cobrar. Cómo cobrás en el mostrador.
EN QUÉ PLAN VIENE	Viene en todos los planes Ver los planes (https://vendofacil.sospy.org/#planes)
CÓMO SE PRENDE	Más → Configuración → Módulos, con el interruptor de «Kits y combos». Lo prende el dueño, o quien tenga el permiso «Encender y apagar módulos».
VIENE PRENDIDO EN	Tienda general / kiosco · Ferretería / construcción · Estación de servicio · Peluquería y estética · Alquiler de decoración
EN LAS GUÍAS	Peluquería (https://vendofacil.sospy.org/uso/peluqueria) · Alquiler de decoración (https://vendofacil.sospy.org/uso/alquiler) · Estación de servicio (https://vendofacil.sospy.org/uso/estacion) · Ferretería (https://vendofacil.sospy.org/uso/ferreteria) · Despensa o kiosco (https://vendofacil.sospy.org/uso/despensa)

Lo que suma

Al menú «Más»

No suma pantallas al menú: cambia lo que ya tenés.

En la caja y en el producto

En el producto: el tipo «Kit / combo», con sus piezas y cuántos podés armar (al venderlo todavía no descuenta las piezas).

Si lo apagás

Lo que cargaste queda guardado y vuelve a aparecer cuando lo prendas.

Paso a paso

Los artículos de la ayuda de este módulo, los mismos que abre el botón «Ayuda» del sistema.

¿Cómo armo una temática con sus piezas?

Una temática («Safari», «Frozen», «Boho blanco y dorado») es un **combo con precio cerrado** que lleva varias piezas del depósito. Sirve igual para cualquier combo: la canasta, la vianda, el combo de la despensa.

1. En **Productos → Alta completa**, elegí el tipo **Kit / combo** (hace falta el módulo de combos prendido) y la categoría **Temáticas**. En el alquiler de decoración nace **alquilable**: poné su precio en **Precio de alquiler**. Si tiene tamaños (Básica, Completa, Premium), tildá **Tiene variantes** y elegí los tamaños: cada uno lleva su precio.
2. Guardala y, en su ficha, bajá a **Componentes**.
3. **Agregar una pieza**: buscala por nombre, color o código y elegila. Con - y + ponés **cuántas lleva** (tres cilindros, dos manteles).
4. Si esa pieza **se puede cambiar por otra** («cualquier cilindro dorado o champagne»), tocá **Se puede cambiar por otra pieza** y elegí la alternativa. Las alternativas se suman: tres dorados y dos champagne llenan un lugar de cinco. Podés ponerle nombre al lugar («Cilindros dorados o champagne»).
5. **Guardar componentes**.

Con tamaños, cada tamaño tiene **su lista**: elegí arriba Básica, Completa o Premium y armá cada una. Una misma pieza va **una sola vez** por temática (si ya está, el sistema te dice en qué lugar). Una temática no lleva otra temática adentro: lleva sus piezas.

Para cuántas te alcanza

Arriba de los componentes ves «**Con lo que tenés alcanza para armar N**» con el stock de hoy, y **qué la limita** («Panel Safari pintado: tenés 1 y lleva 1»). Cada componente dice para cuántas alcanza solo. Mientras armás, la cuenta cambia antes de guardar.

Esa cuenta es con lo que hay **hoy en el depósito**. Para una fecha, el **presupuesto del alquiler** y el **calendario** miran lo libre esos días: lo apartado o reservado por otros alquileres no cuenta, y cada lugar se llena con la alternativa que esté libre («Se arma 1 vez», «No se arma: falta el panel»).

La pieza dice en qué temáticas está

En la ficha de cada pieza aparece **En qué temáticas está** y cuántas lleva cada una. Mientras una pieza esté en una temática **no se puede dar de baja**: sacala antes de la temática (o cambiala por otra). Dar de baja una temática se lleva sus componentes.

En la caja

Cobrar una temática en la caja **no descuenta sus piezas** del stock: se cobra como un precio cerrado. Para alquilarla, armá el **alquiler** (Alquileres → Presupuesto): ahí ocupa sus piezas por fecha sin sacarlas del stock, salen en la lista de carga y vuelven contadas.

🔗 Se hace en: [Productos](https://vendofacil.sospy.org/app/productos/nuevo) (https://vendofacil.sospy.org/app/productos/nuevo)

¿Cómo armo un combo o un kit?

Un combo («Canasta básica», «Kit escolar», «Combo parrillero») es un producto con **precio cerrado** que lleva otros productos adentro. Con el módulo **Kits y combos** prendido se arma así:

1. **Productos → Alta completa.** En **Tipo** elegí **Kit / combo**, poné el nombre, la categoría y el precio, y tocá **Crear producto**.
2. En su ficha, bajá a **Componentes** y tocá **Agregar una pieza**: buscá el producto por nombre o código y elegilo. Con - y + ponés cuántos lleva.
3. Si una pieza se puede cambiar por otra («cualquier gaseosa de 2 litros»), tocá **Se puede cambiar por otra pieza** y elegí la alternativa.
4. Tocá **Guardar componentes**.

Un producto va una sola vez por combo, y un combo no lleva otro combo adentro: lleva sus piezas.

Cuántos podés armar

Arriba de los componentes dice «**Con lo que tenés alcanza para armar**» y el número, con el stock de hoy, y qué pieza te limita. Cada componente dice para cuántos alcanza solo. Sirve para saber si podés ofrecerlo antes de prometerlo.

En la caja: todavía no descuenta las piezas

Hoy la caja cobra el combo como **un producto con su precio y no descuenta del stock lo que lleva adentro**. Si el combo tiene tildado **Controla stock**, baja el stock del combo mismo, como cualquier producto, no el de sus piezas. Si necesitás que bajen las piezas, por ahora vendelas sueltas o ajustá su stock en **Inventario**. Descontar las piezas al vender el combo es algo que todavía no está.

🔗 Se hace en: [Productos](https://vendofacil.sospy.org/app/productos/nuevo) (https://vendofacil.sospy.org/app/productos/nuevo)